



Glatt rechts: In Hinr rechts, in Rückr links stricken.

Maschenprobe: Glatt rechts vor dem Filzen: ca. 12 M und 17 R = 10 x 10 cm.

ANLEITUNG

Rückseite: 28 M in White anschlagen und glatt rechts stricken, mit 1 Rückr beginnen.

In 4. R, dann 2x in jeder 4. R am Reihenbeginn nach der Randm, am Reihende vor der Randm je 1 M rechts verschränkt aus dem Querfaden stricken = 34 M. Weiter gerade hoch stricken und in 32. R, dann 2x in jeder 4. R am Reihenbeginn die Randm mit folgender M rechts zusammenstricken und am Reihende die M vor der Randm rechts abheben, die Randm rechts stricken und die abgehobene M überziehen = 28 M.

Nach 44 R den Hut glatt rechts mit Olive weiterstricken, dabei am Ende der 44. R 10 M und am Ende der 45. R 10 M neu anschlagen = 48 M. Noch 4 R mit Olive, dann in Red stricken. Dabei in 5. R mit Red, dann 1x in folgender 4. R und 4x in jeder 2. R beidseitig je 1 M abketten, dann in jeder 2. R beidseitig 6x 2 M und die restlichen 12 M abketten.

Alle Zentimeterangaben in der Anleitung sind gestrickte Maße vor dem Filzen, sofern nichts anderes angegeben wurde.

Maße

Vor dem Filzen: Fuß: ca. 27 cm breit und ca. 26 cm hoch, Hut: ca. 39 cm breit und ca. 21 cm hoch.

Nach dem Filzen: Fuß: ca. 23 cm breit und ca. 18 cm hoch, Hut: ca. 32 cm breit und ca. 13 cm hoch.

Material: Wash + Filz-it!, 150 g Fb 00002 White, 100 g Fb 00019 Red, 50 g Fb 00017 Olive.

Prym Stricknadeln 8.

Filz-it! Filzwolle zum Nadelfilzen, Rest in Fb 00014 Türkis, 1 **Filz-it!** Filznadel und 1 **Filzit!**

Filzunterlage.

1 Opti Reißverschluss P 60, (Art. 4271, Fb 722, 35 cm lang), ca. 50 cm rotes Samtband, 1 cm breit und ca. 150 cm olivgrünes Samtband, 3,5 cm breit; im Fachhandel erhältlich.

Vorderseite: Ebenso stricken.

Ausarbeiten: Vorder- und Rückseite zusammennähen, dabei für die Öffnung die Hutränder in Red offen lassen.

Den Rucksack nach den allgemeinen Angaben in der Waschmaschine filzen, danach kräftig in Form ziehen und trocknen lassen.

Über dem Anschlagrand der Vorderseite aus verpupften Fäden in Olive Grashalme und 3 Blüten in Türkis mit Blütenmitten in White mit der Nadel auffilzen. Aus ca. 2 cm rotem Samtband 2 kleine Röschen formen und aufnähen. Auf den Hut aus verpupftem Garn in White Punkte mit ca. 1,5 cm Durchmesser filzen. Aus rotem Samtband, ca. 25 cm lang, 1 kleine Schleife binden und in die Mitte des Streifens in Olive nähen.

Den Reißverschluss einnähen und den Rest der Öffnung schließen. Durch die Öffnung im Zipper den Rest des roten Samtbandes ziehen und die Enden zusammenknöten.

Für die Träger je 75 cm olivgrünes Band doppelt zusammennähen = ca. 37,5 cm Trägerlänge, dann die Enden über dem Streifen in Olive und über dem Anschlagrand der Rückseite annähen.

Filzen in der Waschmaschine

Die Taschen werden bei 40° C in der Waschmaschine gefilzt. Verwenden Sie dazu **Colorwaschmittel**, aber kein Wollwaschmittel und keinen Weichspüler. Verschiedene Modelle und Farben können zusammen gewaschen werden. Waschen Sie die Tasche zur Verstärkung des Filzeffekts und zur ökonomischen Ausnutzung der Maschine zusammen mit unempfindlicher Buntwäsche, Jeans oder Handtüchern.

Wählen Sie ein Programm mit ausreichendem Wasserstand, z.B. Schonwäsche mit Schleuderprogramm, aber bitte kein spezielles Wollprogramm. In der Waschmaschine schrumpfen die Teile um ca. 30 %; diese Werte sind jedoch nur Anhaltswerte. Sollte Ihre Tasche nach dem ersten Waschen noch zu groß oder auch zu wenig gefilzt sein, waschen Sie diese ein weiteres Mal bei 40° C.

Skizze für die Vorderseite

